

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Demirbaş

DEMİRBAŞ - MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki demirbaşlarla ilgili giriş/çıkış, amortisman ayrılması ve enflasyon düzeltmesi gibi işlemlerin muhasebe fişlerinin otomatik olarak oluşturulması amacıyla kullanılır.

Demirbaş - Muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi için Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Demirbaş Genel Parametreleri/Muhasebe Bağlantı Bilgileri sekmesinden Bağlantı Şekli seçilmelidir. Bağlantı şekli ikiye ayrılır:

- 1- Demirbaş kartından
- 2- Ana grup

1- Bağlantı şekli "1-Demirbaş kartından" olarak tanımlanmışsa alanlar Ekran 1'deki gibi doldurulur.

	GİRİŞ	ENF.DÜZ.	AMORT.AYIR.	ÇIKIŞ
Muh.Kaydı Yap.?	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet
Bağlantı Şekli	1 - Demirbaş Kartı	1 - Demirbaş Kartı	1 - Demirbaş Kartı	1 - Demirbaş Kartı
Bağlantı Grubu	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP
Muhasebe Fiş Tipi	1	1	1	1
Fiş Ön İzleme	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet
Hesapları Birleştir		0 - Hayır	0 - Hayır	

Kartlarda Kullanılacak İlk Değer

Bağlantı Grubu	DEMMUHGRUP
----------------	------------

Fiş Kesme Şekli

Fiş Kesme Şekli	2 - Endirek Yöntem
-----------------	--------------------

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1 : Demirbaş Genel Parametreler Ekranı

Demirbaşa ait Muhasebe hesap kodları Ekran 2'de görülen Demirbaş Kartı ekranındaki Entegrasyon sekmesinden alınır.

The screenshot shows the 'Demirbaş Kartı' (Fixed Asset Card) interface. The 'Entegrasyon' (Integration) tab is active. The 'Entegrasyon Grup Kodu' (Integration Group Code) field is empty. The 'Giriş Muhasebe Fiş Bilgileri' (Entry Accounting Voucher Information) and 'Çıkış Muhasebe Fiş Bilgileri' (Exit Accounting Voucher Information) fields are also empty. Below these fields is a table with the following data:

SIRA	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
2	Alış KDV	191 01	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
3	Satıcı	320 001	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
4	Çıkış (Miyad)	255 01	XXX NOLU FTR. İLE MIYAD
5	Çıkış (Satış)	255 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD. ŞTİ.
6	Çıkış (Hurda)	255 01	XXX NOLU FTR. HURDACI LTD. ŞTİ.
7	Çıkış (Bağış)	255 01	XXX NOLU FTR. ABC VAKFI
8	Çıkış KDV	391 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD. ŞTİ.
9	Amortisman	770 01	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ
10	Birikmiş Amortisman	257 01	AYRILAN AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD. ŞTİ.
12	Zarar	689 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD. ŞTİ.
13	Değer Artış	522 01	YENİDEN DEĞER ARTIŞI

Ekran 2 : Demirbaş Kartı Ekranı

Açılan demirbaş kartlarının kendi aralarında gruplandırılması (253, 254 ve 255 gibi) Ekran 3'teki Entegrasyon Grup Kodu bölümünden ilgili grup kodu çağrılarak kolayca yapılır. Bu sayede demirbaş kodlarının manuel olarak girilmesine gerek kalmaz.

The screenshot shows the 'Demirbaş Muhasebe Bağlantı Grup Listesi' (Fixed Asset Accounting Connection Group List) screen. The 'Entegrasyon' (Integration) tab is active. The 'Entegrasyon Grup Kodu' (Integration Group Code) field is set to 'DEMMUH255'. The 'Giriş Muhasebe Fiş Bilgileri' (Entry Accounting Voucher Information) and 'Çıkış Muhasebe Fiş Bilgileri' (Exit Accounting Voucher Information) fields are also empty. Below these fields is a table with the following data:


SIRA	İŞLEM TÜRÜ
1	Demirbaş
2	Alış KDV
3	Satıcı
4	Çıkış (Miyad)
5	Çıkış (Satış)
6	Çıkış (Hurda)
7	Çıkış (Bağış)
8	Çıkış KDV
9	Amortisman
10	Birikmiş Amorti
11	Kar
12	Zarar
13	Değer Artış

The 'Demirbaş Muhasebe Bağlantı Grup Listesi' window is open, showing a list of integration group codes. The 'Görünüm' (View) is set to 'SQL'. The 'Sahalar' (Fields) are 'DMGGRUPKOD', 'DMGGRUPADI', 'DMGGRUP', 'DMGISLEM', and 'DMGMUHK'. The 'Sorgu' (Query) is 'DEMMUH255'. The 'Yardıma İşlemler' (Help Operations) are 'DMGGRUPKOD', 'DMGGRUPADI', 'DMGGRUP', 'DMGISLEM', and 'DMGMUHK'. The table shows the following data:

DMGGRUPKOD	DMGGRUPADI	DMGGRUP	DMGISLEM	DMGMUHK
DEMMUHGRUP				
DEMMUHGRUP1				
DEMMUH255				
DEMMUH253				

Ekran 3 : Demirbaş Kartı Entegrasyon Sekmesindeki Entegrasyon Grup Kodlarının Çağrıldığı Ekran

2- Bağlantı şekli "2-Ana Grup" olarak tanımlanmışsa alanlar Ekran 4'teki gibi doldurulur.



Demirbaş Genel Parametreler

Ana Bilgiler Muhasebe Bağlantı Bilgileri

	GİRİŞ	ENF.DÜZ.	AMORT.AYIR.	ÇIKIŞ
Muh.Kaydı Yap.?	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet
Bağlantı Şekli	2 - Ana Grup	2 - Ana Grup	2 - Ana Grup	2 - Ana Grup
Bağlantı Grubu	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP	DEMMUHGRUP
Muhasebe Fiş Tipi	1	1	1	1
Fiş Ön İzleme	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet	1 - Evet
Hesapları Birleştir		0 - Hayır	0 - Hayır	

Kartlarda Kullanılacak İlk Değer

Bağlantı Grubu DEMMUHGRUP


Fiş Kesme Şekli

Fiş Kesme Şekli 2 - Endirek Yöntem

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 4 : Demirbaş Genel Parametreler Ekranı

Demirbaş/Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Grup tanımlarına girilerek Demirbaş - Muhasebe bağlantı grupları Ekran 5'teki gibi tanımlanır.



Demirbaş Muhasebe Grup Detayları

Grup Kodu DEMMUHGRUP Açıklama

Özel Kod

SIRA	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	DEMİRBAŞ ALIMI
2	Alış KDV	191 01	DEMİRBAŞ ALIŞ KDV
3	Satıcı	320 001	DEMİRBAŞ ALIMI
4	Çıkış (Miyad)	255 01	DEMİRBAŞ MIYAD
5	Çıkış (Satış)	255 01	DEMİRBAŞ SATIŞ
6	Çıkış (Hurda)	255 01	DEMİRBAŞ HURDA
7	Çıkış (Bağış)	255 01	DEMİRBAŞ BAĞIŞ
8	Çıkış KDV	391 01	DEMİRBAŞ ÇIKIŞ KDV
9	Amortisman	770 01	AMORTİSMAN AYIRMA
10	Birikmiş Amortisman	257 01	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	DEMİRBAŞ KARI
12	Zarar	689 01	DEMİRBAŞ ZARARI
13	Değer Artış	522 01	DEĞER ARTIŞI

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 5 : Demirbaş Muhasebe Grup Detayları ekranı

Grup tanımında Satıcı ve Demirbaş Hesabı Ekran 6'daki gibi boş bırakılırsa bu bilgiler Ekran 7'de görülen ilgili karttaki entegrasyon sayfasından çekilir.

Demirbaş Muhasebe Grup Detayları

Grup Kodu DEMMUHGRUP Açıklama
Özel Kod

SIRA	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	
2	Alış KDV	191 01	DEMİRBAŞ ALIŞ KDV
3	Satıcı	320 001	
4	Çıkış (Miyad)	255 01	DEMİRBAŞ MIYAD
5	Çıkış (Satış)	255 01	DEMİRBAŞ SATIŞ
6	Çıkış (Hurda)	255 01	DEMİRBAŞ HURDA
7	Çıkış (Bağış)	255 01	DEMİRBAŞ BAĞIŞ
8	Çıkış KDV	391 01	DEMİRBAŞ ÇIKIŞ KDV
9	Amortisman	770 01	AMORTİSMAN AYIRMA
10	Birikmiş Amortisman	257 01	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	DEMİRBAŞ KARI
12	Zarar	689 01	DEMİRBAŞ ZARARI
13	Değer Artış	522 01	DEĞER ARTIŞI

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 6 : Demirbaş Muhasebe Grup Detayları ekranı

Demirbaş [] - [Demirbaş Kartı { 255 00 / İNTEL CORE DUO II BİLGİSAYAR }]

Demirbaş Kartı Yıllık Hareketler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt Demirbaş Kart Listesi F4->Yazdır F6->Kart List. F8->Det.Bilgi F11

Ana Sayfa Alış Bilgileri Satış Bilgileri Amortisman İşlemleri Entegrasyon Resimler

Entegrasyon Grup Kodu: Grup Kodu DEMMUHGRUP

Giriş Muhasebe Fiş Bilgileri: Ref.No Tarih Kaynak

Çıkış Muhasebe Fiş Bilgileri: Ref.No Tarih Kaynak

SIRA	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 00	1250 NOLU FTR.İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
2	Alış KDV		
3	Satıcı	320 001	1250 NOLU FTR.İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
4	Çıkış (Miyad)		
5	Çıkış (Satış)		
6	Çıkış (Hurda)		
7	Çıkış (Bağış)		
8	Çıkış KDV		
9	Amortisman		
10	Birikmiş Amortisman		
11	Kar		
12	Zarar		
13	Değer Artış		

Ekran 7 : Demirbaş Kartı Ekranı

Demirbaş [] - [Demirbaş Kartı { 255 001 / İNTEL CORE DUO II BİLGİSAYAR }]

Demirbaş Kartı Yıllık Hareketler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart List. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F1

Ana Sayfa Alış Bilgileri Satış Bilgileri Amortisman İşlemleri Entegrasyon Resimler Not Sayfası

Entegrasyon Grup Kodu Giriş Muhasebe Fiş Bilgileri Çıkış Muhasebe

Grup Kodu Ref.No 1 Ref.No

Tarih 01/01/2009 Tarih 17/11/2009

Kaynak 18 - Demirbaş Kaynak 18 - Demirbaş

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
2	Alış KDV	191 01	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
3	Satıcı	320 001	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
4	Çıkış (Miyad)	255 01	XXX NOLU FTR. İLE MIYAD
5	Çıkış (Satış)	255 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD.ŞTİ.
6	Çıkış (Hurda)	255 01	XXX NOLU FTR. HURDACI LTD.ŞTİ.
7	Çıkış (Bağış)	255 01	XXX NOLU FTR. ABC VAKFI
8	Çıkış KDV	391 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD.ŞTİ.
9	Amortisman	770 01	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ
10	Birikmiş Amortisman	257 01	AYRILAN AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD.ŞTİ.
12	Zarar	689 01	XXX NOLU FTR. BCD LTD.ŞTİ.
13	Değer Artış	522 01	YENİDEN DEĞER ARTIŞI

Ekran 9 : Giriş Muhasebe Bağlantısı Seçimi

Satış, miyad, hurda ve bağış yapıldığında aynı şekilde **F8**-Detay Bilgi bölümünden çıkış muhasebe bağlantısı seçilerek muhasebe bağlantısı yapılır.

Muhasebe fişi oluştuktan sonra kontrol için Demirbaş alış ve satışında oluşan muhasebe fişi bilgileri referans ve tarihiyle birlikte Ekran 10'daki gibi görülür.

Demirbaş [] - [Demirbaş Kartı { 255 001 / İNTEL CORE DUO II BİLGİSAYAR }]

Demirbaş Kartı Yıllık Hareketler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart List. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F1

Ana Sayfa Alış Bilgileri Satış Bilgileri Amortisman İşlemleri Entegrasyon Resimler

Entegrasyon Grup Kodu: Grup Kodu

Giriş Muhasebe Fiş Bilgileri: Ref.No: 1 Tarih: 01/01/2009 Kaynak: 18 - Demirbaş

Çıkış Muhasebe Fiş Bilgileri: Ref.No: 2 Tarih: 11/11/2009 Kaynak: 18 - Demirbaş

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	1250 NOLU FTR.İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
2	Alış KDV	191 01	1250 NOLU FTR.İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
3	Satıcı	320 001	1250 NOLU FTR.İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
4	Çıkış (Miyad)	255 01	XXX NOLU FTR.İLE MIYAD
5	Çıkış (Satış)	255 01	XXX NOLU FTR.BCD LTD.ŞTİ.
6	Çıkış (Hurda)	255 01	XXX NOLU FTR.HURDACI LTD.ŞTİ.
7	Çıkış (Bağış)	255 01	XXX NOLU FTR.ABC VAKFI
8	Çıkış KDV	391 01	XXX NOLU FTR.BCD LTD.ŞTİ.
9	Amortisman	770 01	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ
10	Birikmiş Amortisman	257 01	AYRILAN AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	XXX NOLU FTR.BCD LTD.ŞTİ.
12	Zarar	689 01	XXX NOLU FTR.BCD LTD.ŞTİ.
13	Değer Artış	522 01	YENİDEN DEĞER ARTIŞI

Ekran 10 : Giriş ve Çıkış Muhasebe Fiş Bilgileri

Oluşan muhasebe fişleri istenirse Ekran 11'de olduğu gibi ekrandan izlenebilir.

SIRA	İŞLEM TÜRÜ	MUHASEBE KODU	SATIR AÇIKLAMASI
1	Demirbaş	255 01	1250 NOLU FTR. İLE
2	Alış KDV	191 01	1250 NOLU FTR. İLE
3	Satıcı	320 001	1250 NOLU FTR. İLE
4	Çıkış (Miyad)	255 01	XXX NOLU FTR. İLE M
5	Çıkış (Satış)	255 01	XXX NOLU FTR. BCD L
6	Çıkış (Hurd)	255 01	XXX NOLU FTR. HURDA
7	Çıkış (Bağış)	255 01	XXX NOLU FTR. ABC V
8	Çıkış KDV	391 01	XXX NOLU FTR. BCD L
9	Amortisman	770 01	AYRILAN AMORTİSMAN
10	Birikmiş Amortisman	257 01	AYRILAN AMORTİSMAN
11	Kar	679 01	XXX NOLU FTR. BCD L
12	Zarar	689 01	XXX NOLU FTR. BCD L
13	Değer Artış	522 01	YENİDEN DEĞER ARTI

HESAP KODU	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
255 01	1250	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ	1 250.00	
191 01	1250	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ		225.00
320 001	1250	1250 NOLU FTR. İLE ABC BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ		1 475.00

255 01/İNTEL CORE DUO II BİLGİSAYAR		Fiş Toplamı	
BORÇ	ALACAK	BORÇ	ALACAK
IL	3 000.00	1 250.00	1 475.00
		Döv.	0.000
			0.000

Ekran 11 : Muhasebe Fişleri

AMORTİSMAN AYIRMA MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Amortisman ayırma ve muhasebe fişi oluşturulması için Demirbaş/Yıllık Hareketler/Amortisman Ayrılması ve Devir İşlemine girilir. **F2**-Amortisman Ayırma işlem tuşuna basılır, Demirbaş Genel Parametreleri' ndeki "Muh.Kayıd Yap.?=1-Evet" seçimine göre muhasebe bağlantısı yapılır.

Amortisman ayırma işlemi 2 şekilde yapılır: Ekran 12'de görülen Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Demirbaş Genel Parametreleri/Muhasebe Bağlantı Bilgileri sekmesindeki "Fiş Kesme Şekli" sahasında aşağıdaki yöntemlerden biri seçilir.

- 1- Direkt yöntem
- 2- Endirekt yöntem

Parametre	Değer
Muh.Kayıd Yap.?	1 - Evet
Bağlantı Şekli	2 - Ana Grup
Bağlantı Grubu	DEMMUHGRUP
Muhasebe Fiş Tipi	1
Fiş Ön İzleme	1 - Evet
Hesaplan Birleştir	0 - Hayır
Kartlarda Kullanılacak İlk Değer	DEMMUHGRUP
Fiş Kesme Şekli	2 - Endirek Yöntem

Ekran 12 : Demirbaş Genel Parametreler Ekranı

1-Direkt Yöntem : Amortisman ayırma işleminde birikmiş amortisman hesabı Ekran 13'teki gibi fişlerde görülmez. Demirbaşlara ait net değer tutarları doğrudan kullanılır. Demirbaş hesabı doğrudan çalışır.

Muhasebe Fişi [1-MAHSUP { Ref.No:3 }]

Fiş Bilgileri | Döviz Değerleri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 31/03/2009
Fiş No: MA-000003
Yev.No: 0

Özel Kodlar
Fiş Ö.K.1:
Fiş Ö.K.2:
Fiş Ö.K.3:
Masraf Mer.:

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
1 770 01	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ	78.13	
2 255 01	AYRILAN AMORTİSMAN		78.13
3 770 02	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ	78.13	
4 255 02	AYRILAN AMORTİSMAN		78.13

255 01/İNTEL CORE DUO II BİLGİSAYAR

Fiş Toplamı	
BORÇ	ALACAK
TL 1 250.00	TL 156.26
	Döviz 0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 13 : Direkt Yöntem Sonucu Oluşan Fişler

2-Endirekt Yöntem : Amortisman ayırma işleminde demirbaşlara ait aktif değer ve birikmiş amortisman değerleri Ekran 14'teki gibi ayrı ayrı gözükür. 257-Birikmiş Amortisman hesabı çalışır.

Muhasebe Fişi [1-MAHSUP { Ref.No:3 }]

Fiş Bilgileri | Döviz Değerleri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 31/03/2009
Fiş No: MA-000003
Yev.No: 0

Özel Kodlar
Fiş Ö.K.1:
Fiş Ö.K.2:
Fiş Ö.K.3:

	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
1	770 01	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ	78.13	
2	257 01	AYRILAN AMORTİSMAN		78.13
3	770 02	AYRILAN AMORTİSMAN GİDERLERİ	125.00	
4	257 02	AYRILAN AMORTİSMAN		125.00

770 01/AMORTİSMAN GİDERİ

Fiş Toplamı	
BORÇ	ALACAK
TL 315.13	TL 203.13
Döviz 0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 14 : Endirekt Yöntem Sonucu Oluşan Fişler



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr